

Instruções de como recortar e inserir armações no banco de dados do infoco

leia no guia do usuário do infoco, a descrição dos comandos

1. Acessando o módulo recorte
 - a. Na tela principal do INFOCO, clique no comando Banco de Dados de armações.
 - b. Após entrar no banco de dados de armações selecione:

INCLUIR - para inserir uma nova armação no banco de dados.
ALTERAR – para alterar as informações ou armação referente ao cadastro.
 - c. Para cadastrar uma armação, de um clique no botão recortar.
 - d. Será apresentada a tela de *RECORTE*.
 - e. Capture a imagem da armação que será recortada. (a imagem poderá ser de uma armação sobre um fundo branco ou preto, uma foto de revista, uma imagem scaneada, etc.), para abrir uma imagem do computador, use o botão denominado ABRIR
 - f. Após capturada a imagem, de um clique no botão CAPTURAR, a imagem será transferida para um dos quadros de fotos.
 - g. No quadro de foto, no qual foi transferida a imagem, clique no botão recortar, você poderá escolher o método que achar melhor.
 - h. Agora vamos usar o método recortar MANUALMENTE
 - primeiro devemos traçar um contorno da foto que é exibida em seu tamanho máximo.
 - Para marcar o primeiro ponto do contorno basta dar um clique sobre a área da imagem (que se deseja iniciar).
 - O contorno é feito de acordo com o movimento das setas de direção do teclado.
 - Após traçar, clique com o botão direito do mouse, para mostrar o menu, clique em CONTORNO para que sistema feche o contorno.
 - Inicie outro contorno.
 - Após traçado todos os contornos, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu, clique em ADQUIRIR RECORTE, para iniciar a varredura da imagem, separando a área contornada do restante da imagem.
 - Após executado o processo de varredura, é exibida a imagem original ao lado o recorte. Marque com o mouse a área da figura a ser salva.
 - Ao retornar à Tela do Recorte (verde) a imagem será exibida no quadro de foto.
 - Dê um clique no quadro de foto em que se encontra a armação recortada, em seguida no botão SAIR para retornar ao módulo de cadastro de armações.